

Dicter ses textes et contrôler Windows 7 à la voix

Avec Windows 7, vous disposez d'une fonctionnalité de reconnaissance vocale. Grâce à elle, vous pouvez non seulement dicter à voix haute des textes dans Word ou votre messagerie par exemple, mais aussi contrôler Windows et vos logiciels sans utiliser ni clavier, ni souris, en parlant simplement dans un micro.



Cette nouvelle façon de piloter Windows fonctionne bien et est assez facile à maîtriser. Avec un petit peu d'entraînement et de réglages, vous ne pourrez plus vous en passer. Si la saisie de textes s'avère être un calvaire avec votre vitesse de frappe proche d'une tortue ou si vous êtes dans l'incapacité d'utiliser pleinement votre clavier, suite à une blessure à la main par exemple, la reconnaissance vocale de Windows 7 est la solution.

Quel micro choisir ?




Pour bien utiliser la reconnaissance vocale, votre ordinateur doit bien vous entendre. C'est pourquoi le choix du micro est très important. Ainsi, la meilleure solution est sans conteste le casque-micro. Proche de votre bouche, il vous permettra de dicter distinctement votre texte, tout en gardant les mains libres.


Brancher correctement son micro

Pour que la reconnaissance vocale fonctionne, votre micro doit être correctement branché. Vous pouvez également améliorer le volume de votre parole en boostant la capture du son. Branchez votre micro sur la bonne prise. Généralement il s'agit d'une prise rouge. N'hésitez pas à consulter la documentation de votre ordinateur, de votre carte son ou de votre carte mère pour savoir où elle se trouve.


1. Dans Windows 7, cliquez sur le bouton **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**.



2. Cliquez sur l'élément **Matériel et audio**.



3. Cliquez sur **Gérer les périphériques audio** de la rubrique **Son**.



4. Dans la fenêtre qui apparaît, ouvrez l'onglet **Enregistrement**.




5. Double cliquez ensuite sur l'élément **Microphone** que vous utilisez.



6. Ouvrez l'onglet **Niveaux**.



7. Déplacez le curseur **Ampli microphone** vers **+20.0 db**.




8. Cliquez enfin deux fois sur le bouton **OK**.


Activer la reconnaissance vocale

Pour piloter votre ordinateur à la voix et dicter du texte à vos logiciels, vous devez activer la reconnaissance vocale.

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sur **Tous les programmes**, sur **Accessoires**, sur **Options d'ergonomie** puis sur **Reconnaissance vocale de Windows**.




2. Lors du premier lancement, l'assistance de configuration de la reconnaissance vocale est lancé. Cliquez sur le bouton **Suivant**.




3. Sélectionnez alors le type de micro que vous utilisez puis cliquez sur le bouton **Suivant**.




4. Suivez alors les recommandations indiquées puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



5. Lisez le texte affiché à l'écran afin que Windows ajuste le niveau sonore puis cliquez sur le bouton **Suivant**.




6. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton **Suivant**.




7. Cochez la case **Activer l'analyse de document** pour accroître l'efficacité de la reconnaissance et cliquez sur **Suivant**.




8. Sélectionnez le mode d'activation vocal pour contrôler l'arrêt et l'activation de la reconnaissance vocale à la voix. Cliquez sur **Suivant**.




9. Cliquez ensuite sur le bouton **Afficher la fiche de référence**.



10. L'aide de Windows s'ouvre alors. Cliquez sur le bouton **Afficher tout**.




11. Cliquez alors sur le bouton **Imprimer**, afin d'avoir sur papier les principales commandes de la reconnaissance vocale. Cela vous aidera par la suite.



12. Fermez alors la fenêtre de l'Aide pour retourner à l'Assistant et cliquez sur **Suivant**.

13. Vérifiez que la case **Lancer la reconnaissance vocale au démarrage** est bien cochée puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



Entraîner Windows à vous comprendre

Pour que Windows puisse correctement reconnaître les mots et les commandes que vous dictez, une phase d'apprentissage est nécessaire. Comptez une vingtaine de minutes pour cela : c'est un peu long, mais nous vous conseillons vivement de suivre le didacticiel jusqu'au bout.

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer le didacticiel** puis cliquez sur **Suivant**.









2. Suivez alors les instructions du didacticiel de reconnaissance vocale.

Lorsque vous effectuez votre dictée, faites attention à bien articuler.

Essayez de former des phrases entières ou des segments de phrase logiques. L'ordinateur vous comprendra mieux si vos phrases sont complètes.

L'ordinateur ne placera pas la ponctuation pour vous. N'oubliez donc pas de prononcer chaque marque de ponctuation lors de votre dictée.


-
-  Dites « J'utilise maintenant la reconnaissance vocale »
 -  Dites « pour dicter mon texte à l'ordinateur »
 -  Maintenant dites « POINT » pour insérer un point à la fin de la phrase
 -  Dites « Il est plus facile de parler à l'ordinateur »
 -  Dites « que d'utiliser le clavier »
 -  Dites « POINT ».
-

3. Cliquez enfin sur le bouton **Terminer** lorsque vous avez fini. N'hésitez pas à effectuer un nouvel apprentissage afin d'améliorer la reconnaissance vocale.

lien « Entraînez votre ordinateur à mieux reconnaître votre voix ».

Merci d'utiliser le logiciel de reconnaissance vocale de Microsoft V

Cliquez sur Terminer ou prononcez « Terminer » pour fermer ce didacticiel.



Terminer

Effectuer un nouvel apprentissage




Pour effectuer un nouvel apprentissage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le panneau de contrôle de la reconnaissance vocale et cliquez sur **Configuration** puis sur **Améliorer la reconnaissance vocale**.

Dicter un texte dans Word

Si vous avez bien suivi le didacticiel de la reconnaissance vocale, la dictée de texte dans Word ou n'importe quel autre traitement de texte ou logiciel de messagerie ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Au fur et à mesure de vos dictées, vous assimilerez les commandes vocales utiles.

1. Dites **Commencer l'écoute**.




2. Le panneau de contrôle de la reconnaissance vocale passe alors de **En veille** à **Ecoute**.



3. Dites **Ouvrir Word**. Dites le chiffre à côté du programme souhaité puis dites **OK**



4. Commencez alors à dicter votre texte. N'hésitez pas à vous référer à la liste des commandes que vous avez imprimée.



5. Voici un petit rappel des commandes essentielles.


Commande	Description
Sélectionner mot	Sélectionner le <i>mot</i> dans le document actif
Corriger mot	Remplace un mot par un mot proposé par Word ou bien que vous épelez.
Nouveau paragraphe	Insère un nouveau paragraphe dans le document.
Nouvelle ligne	Insère une nouvelle ligne dans le document

6. A la fin de la dictée et des corrections, dites **Arrêter l'écoute** afin de repasser en mode veille.


Naviguer sur Internet à la voix

La reconnaissance vocale de Windows vous permet également de surfer sur Internet avec la voix. C'est un peu moins pratique qu'au clavier et à la souris, mais cela vous apportera un certain confort si vous avez des problèmes moteurs.


1. Dites **Commencer l'écoute**.




2. Le panneau de contrôle de la reconnaissance vocale passe alors de **En veille** à **Écoute**.




3. Dites **Ouvrir Internet Explorer**.




4. Dites **Aller à adresse** puis **Commencer à épeler**.



5. Une fenêtre s'affiche : prononcer lettre par lettre l'adresse que vous souhaitez atteindre. Par exemple w, w, w, point, p, c, a, s, t, u, c, e, s, point, c, o, m puis dites **OK**.



6. Dites **Ajouter mot** pour ajouter l'adresse du site au dictionnaire.



7. Dites alors **Entrée** pour confirmer l'adresse et charger la page.



8. Dites **Afficher les numéros**.

9. Tous les éléments sur lesquels vous pouvez cliquer reçoivent alors un numéro.



10. Dites le numéro du lien à ouvrir, **42** par exemple.

11. Le numéro se transforme en **OK**. Dites **OK** pour l'ouvrir.



12. Voici quelques commandes de navigation qui peuvent vous être utiles :


Commande	Description
Retour arrière	Revient à la page précédente
Faire défiler vers le bas	Fait défiler le contenu de la fenêtre vers le bas.
Faire défiler vers le haut	Fait défiler le contenu de la fenêtre vers le haut.

13. Dites enfin **Arrêter l'écoute** afin de passer la reconnaissance vocale en mode veille.

Diriger Windows

La reconnaissance vocale peut vous permettre également de contrôler Windows : pour lancer des logiciels, basculer entre les fenêtres, etc.

1. Dites **Commencer l'écoute**.



2. Le panneau de contrôle de la reconnaissance vocale passe alors de **En veille** à **Écoute**.




3. Voici quelques commandes qui peuvent vous être utiles :

Commande	Description
Ouvrir logiciel	Ouvre un logiciel
Fermer logiciel	Ferme un logiciel ouvert
Basculer vers logiciel	Bascule vers un logiciel ouvert

4.

5. Dites **Afficher les numéros**.

6. Tous les éléments que vous pouvez activer reçoivent alors un numéro.



7. Dites le numéro de la commande à ouvrir puis dites **OK**.



8. Dites enfin **Arrêter l'écoute** afin de passer la reconnaissance vocale en mode veille.

